



ODB++ tgz ファイルの作成方法について

Tgz ファイルについて

「.tgz」は、複数のファイルを 1 つのファイルにまとめ、それを圧縮したものです。簡潔に言えば、複数のファイルがひとまとめになっている圧縮ファイルの拡張子です。Tgz ファイルは、Linux と UNIX システムに zip ファイルの代わりに使われています。


こちらの手順書では、Gerbttool を使って tgz ファイル作成方法を紹介します。

1. Gerbttool を開きます。

2. ODB++フォーマットに出力したいプロジェクトを開きます。


こちらの手順では：

C:\ProgramData\WISE Software Solutions\GerbtTool\ 16.9\samples\dem.gtd を使用します。




3. メニューFile\Export\ODB++ を実行します。

ディレクトリを指定し、OK をクリックします



4. ODB++ディレクトリが作成されたら Windows Explorer でディレクトリを右クリックし、**送る圧縮フォルダ (Zip 形式)** を選択します。
Explorer ではファイル名拡張子をオンにし、作成されたファイル名を demo.zip から demo.tgz に変更します




多くの解凍・CAM ソフトが圧縮フォーマットを自動的に識別できます。GerbTool はすべての圧縮フォーマットに対応しています。




確認のために作成されたファイルを GerbTool でインポートします。

5. File/Import/ODB++





Demo.tgz を選択します



インポート完了です。

