



ePRONICS

GerbTool


ベタポリゴン編集


インポートしたガーバーデータのベタポリゴン編集方法です。
以下手順です。

ガーバーデータインポートします。

インポートしたガーバーデータを異なるレイヤーへコピー
します。


メニューから
Tools/Convert/Composite to Layer を選択






Source Composite:コピーするレイヤ
Destination Layer : コピー先レイヤー


OK をクリックします。



インポートしたガーバーデータのレイヤーを非表示、コピーしたレイヤーを表示にします。




データのベタ面上で右クリックメニューから Over/Undersize を選択



ベタ面を小さくする場合は、
Outer:Undersize
Voids:oversize

Amount : 設定値を入力

OK をクリックします。



ベタ面のポリゴンが編集されます。